

Configurar una cuenta de correo con Outlook

Introducción

Esta guía le permitirá parametrizar sus cuentas POP(direcciones e-mail) con outlook. Sólo tiene que seguir las etapas paso a paso. En efecto, comunicarse mediante la red, enviar ficheros y charlar en tiempo real. El todo con una facilidad , rapidez y coste iniguales hasta el momento.

Las etapas

1. Abrir el programa Outlook.
2. Pulsar sobre el menu Utiles y sobre Cuentas....
3. Pulsar sobre el botón **Siguiente**.

4. Seleccione : "añadir una nueva cuenta de mensajería".
5. Pulsar **Siguiente**

6. Seleccione : "POP3" – "Conexión a un servidor de mensajería POP3 para descargar los mensajes"
7. Pulse **Siguiente**

8. Indique su nombre propio.
9. Indique los datos de su cuenta de mensajería. Por ejemplo :
 - Direccion de correo : `postmaster@mi_dominio.com`
 - Nombre de usuario: `postmaster%mi_dominio.com`
 - Contraseña : `xxxxxx`

10. Indique los servidores de correo
 - Servidor de correo entrante (POP3) : `pop3.mi_dominio.com`

 - Servidor de correo saliente(SMTP) : `smtp.mi_dominio.com`

- Pulse el botón **Más configuraciones** (abajo a la derecha)

6. En la pestaña **Servidor saliente**, marcamos la casilla **Mi servidor requiere autenticación**

- Seleccione la opción **Utilizar la misma configuración que el servidor de entrada**

7. En la pestaña "Opciones avanzadas" cambiamos el puerto SMTP.

- En el puerto de salida SMTP, indicamos el **puerto 587**.

- Pulse el botón **Aceptar**

9. Verificamos los parámetros de la cuenta.

- Pulse sobre el botón **Probar los parámetros de la cuenta**

- Verifique que recibe el mensaje siguiente:

¡ Felicidades ! todos los tests han resultado satisfactorios. Pulse Cerrar para continuar.

11. Pulse sobre el botón **Probar los parámetros de la cuenta**

12. Verifique que recibe el mensaje siguiente:

Felicidades ! todos los tests han resultado satisfactorios. Pulse Cerrar para continuar.

13. Pulse **Siguiente**

14. Pulse **Terminar**

Uso de la cuenta

Para recibir los mensajes , Utilies – Recibir/enviar o F9

Posibles problemas

Me sale el siguiente error:

Solución

Debe verificar los parámetros :

- servidor de correo entrante(POP3) : pop3.mi_dominio.com
- servidor de correo saliente(SMTP) : smtp.mi_dominio.com
- nombre de usuario(login) : use su dirección e-mail completa sustituyendo el caracter @ por el caracter % en ella.
- password : utilice el password correspondiente a esta cuenta

Si el problema persiste, modifique el password mediante su manager : ModificarPassword

Más información

: ConfigProgramaMensajeria :: ¿Cómo acceder a mi correo a través de mi programa de mensajería ?

: ModificarPassword ::

: ManagerEmail ::